

THE SIMIC SYSTEM

LINK - Interface PAPIS

**361 MAINTENANCE DES PARAMETRES**  
^^

GENERALITES

L'utilisateur responsable définit ici les différents éléments PAPIS et SIMIC selon lesquels les écritures PAPIS seront transférées puis imputées dans les journaux. Il peut procéder à la maintenance de ces paramètres sans lancer le transfert des écritures.

Chaque société SIMIC possède ces propres paramètres. Il est nécessaire de remplir les différentes zones avant d'exécuter le premier transfert d'écritures. Certains paramètres, évoluant au cours de l'exercice, pourront être modifiés au moment du transfert des écritures.

UTILISATION

OPTIONS

TOUCHES DE FONCTION

- F3=Exit            Retour au menu précédent.
- F9=Mettre-à-jour    Enregistrement des modifications de paramètres effectuées.
- F12=Annuler        Annulation des modifications effectuées.

DEFINITION DES ZONES

Paramètres PAPIS

Les informations concernant les paramètres suivants sont détenues par le

responsable de l'application PAPIS.

---

Guide de l'utilisateur  
MAINTENANCE DES PARAMETRES. 1

361

THE SIMIC SYSTEM  
LINK - Interface PAPIS

Pachal S.A.

---

Environnement :

Il s'agit du code de l'environnement PAPIS dans lequel se trouve la société dont il faudra transférer les écritures. Ce code se compose de 3 caractères alphanumériques, il est obligatoire.

Société :

Dans cette zone, on indique le numéro de la société PAPIS dont les écritures doivent être transférées. Ce numéro comporte 3 chiffres, il est obligatoire. Ce numéro peut être différent du code de la société SIMIC dans laquelle vous voulez transférer les écritures.

Lot :

Dans cette zone, on indique éventuellement le numéro du lot dont on veut transférer les écritures. Si on ne précise pas de numéro, toutes les écritures seront transférées, sans égard quant à leur numéro de lot.

Période:

Dans cette zone, on indique éventuellement le numéro de période dont on veut transférer les écritures. Si on ne précise pas de numéro, toutes les écritures seront transférées, sans égard quant à leur numéro de période.

Paramètres SIMIC

Journaux

Data set:

L'utilisateur doit indiquer le numéro du Data Set dans lequel les journaux seront imputés. Ce numéro peut prendre les valeurs de 1 à 6. Les 2 premiers Data Sets sont réservés respectivement pour l'année courante et pour l'année précédente. Les 4 Data Sets suivants sont utilisés en règle générale pour les budgets et autres prévisions. Ce numéro est obligatoire et peut être modifié lors du transfert des écritures.

Période:

Ce champ permet de définir la période, de 00 à 12 ou 13

selon le nombre de périodes spécifiées pour cette société, dans  
laquelle les journaux seront imputés. Le numéro de période est  
obligatoire et peut être modifié lors du transfert des écritures.

**Description:**

Le système permet de mentionner une description pour les  
journaux comptables qui seront produits. La description n'est pas  
obligatoire mais il est conseillé de la mentionner.

**Ecritures**

**Monnaie:**

Ce code précise la monnaie dans laquelle sont exprimées  
les écritures provenant de PAPIS. Ce code doit correspondre  
à une monnaie définie dans le fichier des monnaies SIMIC. Il  
s'agit généralement de la monnaie de base de la compagnie. Ce  
code est obligatoire.

**Date:**

Ces 3 zones permettent de préciser la date de chacune  
des écritures transférées.  
Le format de la date est "Jour,Mois,Année". La date est  
obligatoire et modifiable lors du transfert des  
écritures.

**Description:**

La description de l'écriture comporte 25 caractères  
alphanumériques et elle est obligatoire. L'utilisateur  
peut modifier la description lors du transfert des écritures.

**Référence 1 2 :**

Ces 2 zones permettent de spécifier 2 références pour  
les écritures transférées. Chacune contient 10 caractères  
alphanumériques. Il n'est pas obligatoire de remplir ces  
zones, elles peuvent être modifiées lors du transfert des

écritures.

---

Guide de l'utilisateur  
MAINTENANCE DES PARAMETRES. 3

361

THE SIMIC SYSTEM  
LINK - Interface PAPIS

Pachal S.A.

---

#### Transfert des paramètres PAPIS

Le système permet à l'utilisateur, s'il le désire, de transférer des informations PAPIS au niveau de chaque écriture SIMIC.

Les informations PAPIS suivantes sont disponibles.

	- Société	3 chiffres	exemples: 100
	- Lot de personnes	2 chiffres	01
	- Période de calculation	4 caractères	
01.0	- Numéro d'élément de salaire	3 chiffres	580
	- Numéro de Personne	5 chiffres	
01002	- Centre	15 caractères	
A/57230	- Quantité	11 chiffres	168

L'utilisateur peut placer ces informations à l'endroit de son choix dans

les zones SIMIC suivantes.

- Description de l'écriture
- Référence 1
- Référence 2

Seule la quantité ne peut être placée que dans la zone "Quantité" de

SIMIC SYSTEM.

Il est possible d'utiliser conjointement le transfert des paramètres

PAPIS et la saisie des paramètres SIMIC.

THE SIMIC SYSTEM  
LINK - Interface PAPIS

Pachal S.A.

---

Exemple :

On mentionne dans la zone "Description" des écritures :  
Description :SALAIRES\_\_\_\_\_

Puis, on spécifie dans les zones "Transfert des paramètres  
PAPIS" :

Société	:	en position 01 de la zone B		
Lot	:	00		
Période	:	10		A
No Elément	:		00	
No Personne	:	05		B
Centre	:	01		C
Quantité	:			D

On indique donc :

- Le numéro de société PAPIS sera placé dans la zone de référence 1 à partir de la gauche.
- Le numéro du lot ne sera pas transféré.
- Le numéro de période de calculation prendra place dans la zone "Description de l'écriture" à partir de la 10ème position.
- Le numéro d'élément de salaire ne sera pas transféré.
- Le numéro de personne prendra place dans la zone de référence 1 à partir de la 5ème position.
- Le centre sera placé dans la zone de référence 2 à partir de la gauche.
- La quantité sera transférée et placée dans la zone de quantité.

On obtiendra donc le résultat suivant :

```

Description :SALAIRES_01.0_____
Référence 1 :100 01002_
Référence 2 :A/57230__
Quantité    :_____168

```

## GENERALITES

L'utilisateur a la possibilité par ce programme de lancer le transfert des écritures PAPIS.

Il peut compléter, voire modifier, certains éléments concernant les modalités de ce transfert. En effet, certains paramètres changent tout au long de l'exercice. Le numéro de période souhaitée pour la comptabilisation doit, par exemple, être modifié de mois en mois.

Le transfert des écritures s'effectue interactivement. En cas d'erreurs, le transfert ne peut être lancé à nouveau.

A la suite du transfert, les écritures PAPIS complétées sont prêtes à être comptabilisées. Selon qu'il désire récupérer ces écritures directement ou dans des journaux en suspens, l'utilisateur doit ensuite lancer l'interface comptable 355 ou 356.

## UTILISATION

### OPTIONS

### TOUCHES DE FONCTION

	F3=Exit	Retour au menu précédent.
des	F9=Transférer	Enregistrement des modifications de paramètres, puis lancement du transfert écritures.
Le	F12=Annuler	Annulation des modifications effectuées.
effectué.		transfert des écritures n'est pas

THE SIMIC SYSTEM  
Comptabilité générale

Pachal S.A.

---

DEFINITION DES ZONES

Paramètres PAPIS

Lot:

Dans cette zone, on indique éventuellement le numéro du lot dont on veut transférer les écritures. Si on ne précise pas de numéro, toutes les écritures seront transférées, sans égard quant à leur numéro de lot.

Période:

Dans cette zone, on indique éventuellement le numéro de période dont on veut transférer les écritures. Si on ne précise pas de numéro, toutes les écritures seront transférées, sans égard quant à leur numéro de période.

Paramètres SIMIC

Journaux

Data set:

L'utilisateur doit indiquer le numéro du Data Set dans lequel les journaux seront imputés. Ce numéro peut prendre les valeurs de 1 à 6. Les 2 premiers Data Sets sont réservés

respectivement pour  
Sets l'année courante et pour l'année précédente. Les 4 Data  
budgets et suivants sont utilisés en règle générale pour les  
autres prévisions. Ce numéro est obligatoire.

Période:

selon le Ce champ permet de définir la période, de 00 à 12 ou 13  
laquelle nombre de périodes spécifiées pour cette société, dans  
obligatoire. les journaux seront imputés. Le numéro de période est

---

Guide de l'utilisateur  
TRANSFERT DES ECRITURES. 2

362

THE SIMIC SYSTEM  
Comptabilité générale

Pachal S.A.

---

Ecritures

Date:

des Ces 3 zones permettent de préciser la date de chacune  
écritures transférées.  
Le format de la date est "Jour,Mois,Année". La date est  
obligatoire.

Description:

La description de l'écriture comporte 25 caractères  
alphanumériques et est obligatoire.

Référence 1 2 :

les Ces 2 zones permettent de mentionner 2 références pour  
écritures transférées. Chacune contient 10 caractères  
alphanumériques. Il n'est pas obligatoire de remplir ces  
zones.